



Préfecture des Côtes d'Armor

**Information des acquéreurs et des locataires  
sur le risque inondation pour la commune de Plancoët****1. le phénomène d'inondation sur la commune de Plancoët****1.1. définition générale**

- **Une inondation** est une submersion plus ou moins rapide d'une zone habituellement hors d'eau.

Une crue correspond à l'augmentation du débit de la rivière.

L'importance d'une inondation dépend de trois paramètres : la hauteur d'eau, la vitesse du courant, la durée de la crue.

- **Le bassin versant** d'un cours d'eau est son aire géographique d'alimentation en eau. Son exutoire représente le point le plus en aval du réseau hydrographique par lequel passent toutes les eaux de ruissellement drainées par le bassin versant.

**1.2. caractéristiques des inondations et des crues du bassin versant de l'Arguenon**

Les crues de la vallée de l'Arguenon sont générées principalement par les longs événements pluviaux hivernaux qui saturent complètement les sols du bassin versant. Il y a alors débordement du cours d'eau de son lit mineur dans son lit majeur.

Il s'agit de **crues lentes de plaine**. La durée moyenne de montée de la crue est de l'ordre de 24 h. Le linéaire de cours d'eau en amont de Plancoët avoisine les 59 km pour l'Arguenon et 32 km pour la Rosette.

Les crues lentes de plaines résultent de pluies prolongées sur des sols assez perméables où le ruissellement est progressif jusqu'à la saturation des sols.

L'onde de crue se propage lentement dans des vallées larges, à pentes faibles. Les vitesses de montée des eaux sont donc relativement faibles comparées à celles des crues torrentielles.

L'Arguenon a connu de nombreuses crues dont les plus importantes sont celles de 1998, 1995, 1999 et 2001. La crue de référence est la crue centennale déterminée par la méthode du Gradex pour la détermination de la zone inondable et des aléas.

**2. le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi)****2.1. définition générale**

**Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles** (PPRNP ou PPR) est un outil réglementaire visant à limiter, dans une perspective de développement durable, les conséquences humaines et économiques des catastrophes naturelles. Il est élaboré et mis en application par l'État sous l'autorité du Préfet de département (L.562-1 à L.562-8 du Code de l'Environnement). Le P.P.R. approuvé vaut servitude d'utilité publique et est annexé au POS, PLU ou CC lorsqu'il existe conformément à l'article L 126.1 du Code de l'Urbanisme.

**2.2. le PPRi de Plancoët**

- arrêté préfectoral de prescription : 23 mars 2001,

- arrêté préfectoral d'approbation : 23 novembre 2005,

- périmètre prescrit : vallée alluviale de l'Arguenon, dans les limites communales de Plancoët.

- commune(s) concernée(s) : Plancoët.

- contenu du dossier :

- rapport de présentation,
- cartographie de l'aléa (hauteur de submersion),
- cartographie de la vulnérabilité,
- cartographie réglementaire,
- règlement.

### 3. caractérisation du risques inondation sur la zone concernée par le PPRi de Plancoët

#### 3.1. définitions générales

- **le risque majeur** est caractérisé par des pertes probables en vies humaines, en biens et en activités consécutives à la survenance d'un aléa naturel. Il résulte du croisement d'un aléa et d'enjeux forts.
- **l'aléa** est un phénomène naturel d'occurrence et d'intensité données. Pour l'aléa inondation, il convient d'étudier et de cartographier les hauteurs de submersion, les vitesses d'écoulement et les durées de submersion pour une période de retour minimum de cent ans (période de retour supérieure aux plus hautes eaux connues pour le bassin versant de l'Arguenon).
- **les enjeux** représentent les personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, etc. susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel (ex : zone urbanisée).
- **la vulnérabilité**, au sens le plus large, exprime le niveau de conséquences prévisibles d'un phénomène naturel sur les enjeux. Un règlement spécifique est appliqué en matière d'application des droits des sols selon le niveau de vulnérabilité.

#### 3.2. caractérisation de l'aléa

Concernant le débordement du cours d'eau de l'Arguenon, l'aléa inondation ne dépend que des hauteurs de submersion H. Il peut donc être décrit de la manière suivante :

- aléa faible pour  $H < 50$  cm,
- aléa moyen pour  $50 \text{ cm} < H < 1$  m,
- aléa fort pour  $H > 1$  m.

#### - caractérisation de la vulnérabilité

Elle correspond au croisement de l'aléa et des enjeux. Elle est caractérisé avec 3 niveaux d'intensité :

- **faible vulnérabilité** : secteurs où les biens et activités exposés au risque inondation peuvent globalement, sans dommages notables, s'accommoder de submersions sur des durées de quelques jours à quelques semaines sans qu'il en résulte un préjudice notable tant pour la pérennité de ces biens que pour le maintien et la poursuite des activités. Généralement les terrains à dominante agricole sont répertoriés dans cette catégorie. Une présence humaine peut exister dans ces zones. Les zones faiblement vulnérables au sein du bassin de l'Arguenon se composent essentiellement de terres peu cultivées sans habitation, exemptes d'infrastructures et d'équipements collectifs majeurs.
- **moyenne vulnérabilité** : secteurs où les biens et activités, exposés au risque d'inondation, peuvent subir des dommages appréciables mais ne remettant pas en cause leur pérennité ni leur intégrité.
- **forte vulnérabilité** : secteurs où les biens et activités exposés au risque d'inondation peuvent subir d'importants dommages nécessitant des travaux de réparation lourds (bâtiments, infrastructures,...) et où l'ampleur des dommages est susceptible d'affecter notablement la valeur des biens et la poursuite des activités. Sont également concernées les zones où l'impact des inondations sur la sécurité des personnes est prévisible. Les zones à forte vulnérabilité sont composées essentiellement des secteurs urbains et périurbains, ainsi que des secteurs inaccessibles en crue, accueillant des personnes.